

PowerPoint チェックリスト（プレゼンター向け）

PowerPoint を準備して ON24 ウェブキャストにアップロードするためのチェックリスト形式の基準とガイドラインを示します。

ライブウェブキャストの準備をするときには、PowerPoint プレゼンテーションが正しく設定されていることが重要です。PowerPoint が正しくアップロードおよび変換されるようにするには、PowerPoint が以下の要件を満たしていることを確認してから、ウェブキャストにアップロードしてください。

ベストプラクティスとして、ライブイベント開始時刻の少なくとも 24~48 時間前に PowerPoint をアップロードすることをお勧めします。

PowerPoint スライドデッキは **PPT または PPTX** 形式で保存する必要があり、サイズは 50MB 以下でなければなりません。

ビデオチュートリアル：<https://vimeo.com/79510397>



PowerPoint を期待どおりにアップロードできなければすぐに、スライドデッキを添付したケースをテクニカルサポートに送信してください。PowerPoint のアップロードを繰り返さないでください。問題が悪化し、解決に至るまでのプロセスが長引きます。

スライドデッキが **4 : 3** または **16 : 9** のアスペクト比に設定されていることを確認します。確認するには、「デザイン」タブ > 「ページ設定」 > で、「画面に合わせる (4:3)」または「画面に合わせる (16:9)」をクリックします。

音声、音楽、または音声ナレーションが使用されていないことを確認します。

Excel ファイル、SmartArt グラフィック、アニメーション GIF が埋め込まれていないことを確認します。ファイルの埋め込みはサポートされていません。

埋め込みフォントが使用されているスライドがないことを確認します。埋め込みフォントはサポートされていません。

オーディオ、ビデオ、フラッシュクリップ が埋め込まれていないことを確認します。ビデオファイルはサポート対象ですが、スライドデッキとは別にアップロードする必要があります

アニメーションを使用する場合は、各スライドの最初のアニメーションが「クリ

ック時」に設定されていることを確認します。

「アニメーション」タブの「アニメーション」ウィンドウで、ウィンドウ内の最初のアニメーションがクリック時に開始することを確認します。

スライドのトランジションはサポートされています。

使用しているマスタースライドが1つだけであることを確認します。

「表示」タブで「スライドマスター」を選択し、2つ以上のマスタースライドがある場合は最初の1つの残して削除します。

スライドに1から始まる番号が付けられていることを確認します。

「デザイン」タブ>「ページ設定」>「スライド開始番号」>「1」を選択します。



すべての要素（テキスト、画像など）がスライドの境界内にあることを確認します。